

Stufenwechsel

Der Stufenwechsel bietet eine Möglichkeit, ein Mitglied oder mehrere Mitglieder automatisch in die Folgestufe zu überführen (siehe [Stufen](#)). Grundsätzlich handelt es sich bei der Stufe nicht um eine Eigenschaft des Mitglieds (kein Bestandteil der Stammdaten), sondern um eine Zuordnung. Die Stufe eines Mitglieds ergibt sich daraus, dass dem Mitglied eine Tätigkeit "Mitglied" in einer Untergliederung vom Typ Stufe zugeordnet ist.



Soll nur ein Mitglied die Stufe wechseln, muss dafür nicht unbedingt der Stufenwechsel verwendet werden, es könnte auch einfach die aktuelle Tätigkeitszuordnung, welche die Stufe bestimmt, beendet werden und entsprechend eine neue Tätigkeit angelegt werden (siehe [Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)) - genau das geschieht automatisiert auch beim Stufenwechsel. Beim Stufenwechsel kann zusätzlich auch ein Datum in der Zukunft gewählt werden, und außerdem findet eine Plausibilitätsprüfung statt (es kann nur in die nächsthöhere Stufe gewechselt werden; und je nach Konfiguration gibt es eine Warnmeldung, wenn die Altersgrenzen nicht eingehalten werden).

- [Mitglied/er auswählen](#)
- [Stufenwechsel durchführen](#)
- [Stufenwechsel nicht möglich](#)
- [Hinweis](#)

Mitglied/er auswählen



Diese Funktion steht in der Mitgliederverwaltung, nicht aber in der Suchergebnisliste der [Suche](#) zur Verfügung.

Zur Auswahl eines einzigen Mitglieds dieses Mitglied markieren und entweder über die rechte Maustaste oder über der Liste "Stufenwechsel" klicken.

Weitere Funktionen ▾   Mitglied übernehmen			
Mitglieds-Nr.	Vorname	Nachname	Status
214006	Andreas	Mustermann	Aktiv

Sollen mehrere Mitglieder ausgewählt werden, werden diese in der Liste markiert und anschließend wird über der Liste "Stufenwechsel" geklickt.

Weitere Funktionen ▾  		
☐	Mitglieds-Nr.	Vorname
☐	214006	Andreas
☐	4958	Katharina
☒	36881	Leonard
☒	214005	Matthias
☒	181231	Miriam



Hat eine Gruppierung mehr Mitglieder, als auf einer Seite der Mitgliederliste angezeigt werden, können Mitglieder nicht seitenübergreifend markiert werden. In diesem Fall sollte vorher am Ende der Liste die Funktion "Alle anzeigen" gewählt werden, so werden alle Datensätze auf einer Seite angezeigt. Im Übrigen dürfte es meist sinnvoll sein, vor dem Durchführen eines Stufenwechsels die angezeigten Mitglieder erst einmal über die Suche nach der entsprechenden bisherigen Stufe zu filtern.

Stufenwechsel durchführen

Stufenwechsel bedeutet, dass für das oder die ausgewählten Mitglied/er eine aktive Tätigkeitszuordnung in von der Art Mitglied in einer Stufe beendet wird und eine aktive Tätigkeitszuordnung in der Folgestufe angelegt wird. Stufenwechsel bedeutet immer Wechsel in eine höhere Stufe. Soll ein Mitglied wieder in eine niedrigere Stufe überführt werden, ist dies nur über manuelles Beenden und neu Erstellen einer Tätigkeitszuordnung möglich (siehe [Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)).

Stufenwechsel

Mitglieder						
Mitglieds-Nr.	Vorname	Nachname	Status	Mitgliedstyp	Geburtsdatum	Stufe
214008	Klaus	Meier	AKTIV	MITGLIED	07.11.2001	Jungpfadfinder
214005	Matthias	Müllermeier	AKTIV	MITGLIED	19.09.2001	Jungpfadfinder

Datum für den Stufenwechsel

Stufenwechsel nicht möglich

Ein Stufenwechsel ist dann nicht möglich, wenn

- sich in der ausgewählten Liste mehrerer Mitglieder jeweils Mitglieder in unterschiedlichen Stufen befinden,
- sich in der ausgewählten Liste mehrerer Mitglieder jeweils Mitglieder befinden, die keiner Stufe angehören (d.h. keine aktive Tätigkeitszuordnung der Art "Mitglied" in einer Untergliederung haben, welche als Stufe gekennzeichnet ist, siehe [Stufen](#) und [Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)))
- sich die ausgewählten Mitglieder bereits in der letzten möglichen Stufe befinden.



Bei der Systemkonfiguration kann hinterlegt werden, ab welcher Abweichung von der üblichen Altergrenze einer Stufe eine Warnmeldung angezeigt werden soll (siehe [System](#)). Es handelt sich um eine reine Warnung, der Stufenwechsel kann trotzdem durchgeführt werden.

Hinweis

Die Funktionalität des Stufenwechsel erfordert die korrekte Konfiguration des Parameters ID_MITGLIEDS_TAETIGKEIT unter [System](#).